

qet_translate 的简短描述

使用该程序的一般要求：互联网接入和 OpenSSL。

在微软下使用该程序的前提条件：Win7 32及以上。它还应该在 64 位操作系统下运行。最小内存消耗。

在 Linux 下使用该程序的先决条件：Ubuntu > 20.04 64 位，带 GTK2。最小内存消耗。我在 Xubuntu 20.04 和 Xfce 4.14.2 上使用它。

启动程序后，该界面将可见，其中包含以下元素：


选择不同的计划领域。

源文本的选择和输入。语言应该

根据系统语言自动调整。否则，选择所需的源语言。要翻译的文本的输入字段。

包含翻译结果的翻译表。

第二列和第三列的内容来自现有文件“qet_translate.lang”。第四列“翻译”的内容是从 Google Translate 检索的。



程序的主工具栏。


当前程序区的工具栏。

进行翻译

翻译按以下步骤进行:

4) 按按钮开始翻译过程。

5) 翻译结果显示在此处。




1) 以简短的形式输入所需的文本。

2) 选择应翻译左侧的文本 (T)。


如果当前字段中的文本被翻译, 则用法 (U) 将自动启用。

3) 指定输入文本时使用的源语言。通常应该自动设置。

如果你想用正确的名称进行翻译，这并不总是有效。



文本“Mean Well power Supply”将返回不可用的结果。



您可以将文本分成两部分或三部分，但只会翻译其中一部分。从标记为翻译的文本中删除前导和尾随空格。其他两个部分中可以使用空格和分隔符。


完成翻译过程

这是一个包含三个部分的文本示例，仅翻译第二部分。必须在第一部分和第三部分中插入必要的空格和/或分隔符。翻译后，可以对文本进行进一步处理：

删除翻译结果的按钮。

翻译从“谷歌翻译”检索并输入到第三列中。

有多少种语言，翻译了多少种，花了多少秒。



将翻译结果保存到“qet_directory”文件中的按钮。这些文件用于 QElectroTech 为组件的文件夹添加标签。

只有选定的语言才会导出到文件中。

将翻译保存到计算机剪贴板的按钮。该内容用于描述组件并复制到

*。使用编辑器编辑 elmt 文件。

可以在标签之间复制剪贴板的内容，名字'

<名字>

« 粘贴剪贴板

</名称>

在 *.elmt 文件中。

只有选定的语言才会导出到剪贴板。

剪贴板的内容：


```
<name lang="de">Doppelwirkender Zylinder</name> <name lang="el">Κύλινδρος διπλής δράσης</name> <name lang="en">双作用气缸</name> <name lang="es">Cilindro de doble efecto</name> <name lang="fr">Vérin 双重效果</name>
```

定义语言

可以在此窗口中指定用于翻译的语言。

加载语言文件“qet_translate.lang”。该文件必须与该文件位于同一文件夹中应用。

将语言保存在“qet_translate.lang”文件中。



当前程序区的工具栏。

从列表中删除选定的语言。


在列表末尾插入新语言。

编辑语言文件

可以按如下方式加载和编辑语言文件：

加载语言文件后，表中列出了不同的元素。

通过双击所需的单元格，可以编辑内容然后保存。



The screenshot shows the 'qet_translate - 0.0.0.2' application window. It has a menu bar with 'Close', 'Help', and 'Info'. Below the menu bar are three tabs: 'Translation', 'Language', and 'Setup'. The 'Language' tab is active, showing a table with three columns: 'ISO-639-1-Codes', 'Language (english)', and 'Language (native)'. The table lists 24 languages. At the bottom of the window, it displays 'Languages: 24', 'Translated: 24', and 'Duration: 4.6s'.

ISO-639-1-Codes	Language (english)	Language (native)
ar	Arabic	العربية
ca	Catalan	Català
cs	Czech	český
da	Danish	Dansk
de	German	Deutsch
el	Greek	ελληνικά
en	English	English
es	Spanish	Español
fr	French	Français
hr	Croatian	Hrvatski
hu	Hungarian	Magyar
it	Italian	Italiano
ja	Japanese	日本語
mn	Mongolian	Монгол
nb	Norwegian	Norwegian

第一列的含义：

该内容对于文本翻译很重要，不得随意泄露。

如果添加新语言，这些单元格的内容必须与以下链接上的信息相对应！

第二列的含义：

内容仅供参考，以便每个人都了解哪种语言的意思。

日语可能大家都不太清楚。

第三列的含义：

在选择源语言时使用此内容
上一个节目页面。

链接：

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_ISO-639-1-代码

https://qelectrotech.org/wiki_new/en/doc/translation

设置 qet_translate

该计划的未来扩展将需要该区域。

